

# Grafischer Wechsel der Sprache und der Währung (Flaggen, Textlinks)

digitalwert® - Agentur für digitale Wertschöpfung GmbH

verantwortlich: christian scheibe (führung digitaler wertschöpfungsprozesse)  
alaunstraße 9 \_ 01099 Dresden

**Für Supportanfragen nutzen Sie bitte die Ticketfunktion über Ihren Shopware Account. Eine kurze Anleitung finden Sie am Ende dieses Dokuments.**

## Inhaltsverzeichnis

1	Installationsanleitung	3
2	Eigene Shopware Blöcke	3
3	Verfügbare Darstellungsmöglichkeiten beim Sprachwechsler	4
4	Ein eigenes Image Sprite für eigene Flaggen hinterlegen	7
5	Problembhebungen	8
5.1	Die Sprach- und Währungswechsler werden im Frontend des Onlineshops nicht angezeigt	8
5.2	Das Plugin lässt sich nicht installieren, aktivieren oder aktualisieren	11

## 1 Installationsanleitung

Installieren Sie das Plugin über den Plugin-Manager und nehmen Sie Ihre gewünschten Einstellungen in der Plugin-Konfiguration vor. Leeren Sie anschließend den Cache des Shops und melden Sie sich gegebenenfalls im Shopware Backend neu an.

**Beachten Sie bei einer Neuinstallation eines Plugins:** wenn Sie ein Plugin neu installieren, werden automatisch alle bisherigen Werte der Felder in der Plugin-Konfiguration gelöscht.

## 2 Eigene Shopware Blöcke

Um updatesichere Anpassungen am Plugin im eigenen Theme vornehmen zu können, stehen Ihnen folgende eigene Shopware Blöcke zur Verfügung:

```
{block
name="frontend_index_actions_active_shop_language_form_content_languageandcurrencychanger"} ... {/block}
```

```
{block
name="frontend_index_actions_active_shop_language_form_content_form_select_1_languageandcurrencychanger"} ... {/block}
```

```
{block
name="frontend_index_actions_active_shop_language_form_content_form_select_0_languageandcurrencychanger"} ... {/block}
```

```
{block
name="frontend_index_actions_active_shop_language_form_select_languageandcurrencychanger"} ... {/block}
```

```
{block
name="frontend_index_actions_active_shop_language_form_select_input_currency_container_languageandcurrencychanger"} ... {/block}
```

```
{block name="frontend_index_actions_currency_form_content_languageandcurrencychanger"} ...
{/block}
```

```
{block name="frontend_index_actions_currency_form_select_1_languageandcurrencychanger"} ...
{/block}
```


```
{block name="frontend_index_actions_currency_form_select_0_languageandcurrencychanger"} ...
{/block}
```

```
{block name="frontend_index_actions_currency_form_select_languageandcurrencychanger"} ...
{/block}
```


```
{block
name="frontend_index_actions_currency_form_select_input_currency_container_languageandcurrencychanger"} ... {/block}
```

### 3 Verfügbare Darstellungsmöglichkeiten beim Sprachwechsler


(1). Sprachwechsler - Modus: "Grafisches Auswahlmenü" / Sprachwechsler - Flaggen anzeigen: "Ja" / Sprachwechsler - Text anzeigen: "Ja - Shopnamen aus 'Shopeinstellungen' -> 'Shops' nutzen" / Sprachwechsler - ISO-Code statt Shopnamen anzeigen: "Ja"




(2). Sprachwechsler - Modus: "Grafisches Auswahlmenü" / Sprachwechsler - Flaggen anzeigen: "Nein" / Sprachwechsler - Text anzeigen: "Ja - Shopnamen aus 'Shopeinstellungen' -> 'Shops' nutzen" / Sprachwechsler - ISO-Code statt Shopnamen anzeigen: "Ja"



(3). Sprachwechsler - Modus: "Grafisches Auswahlmenü" / Sprachwechsler - Flaggen anzeigen: "Ja" / Sprachwechsler - Text anzeigen: "Ja - Shopnamen aus 'Shopeinstellungen' -> 'Shops' nutzen" / Sprachwechsler - ISO-Code statt Shopnamen anzeigen: "Nein"



(4). Sprachwechsler - Modus: "Grafisches Auswahlmenü" / Sprachwechsler - Flaggen anzeigen: "Nein" / Sprachwechsler - Text anzeigen: "Ja - Shopnamen aus 'Shopeinstellungen' -> 'Shops' nutzen" / Sprachwechsler - ISO-Code statt Shopnamen anzeigen: "Nein"




(5). Sprachwechsler - Modus: "Grafisches Auswahlmenü" / Sprachwechsler - Flaggen anzeigen: "Ja" / Sprachwechsler - Text anzeigen: "Nein" / Sprachwechsler - ISO-Code statt Shopnamen anzeigen: "Nein"



(6). Sprachwechsler - Modus: "Sprachen nebeneinander darstellen" / Sprachwechsler - Flaggen anzeigen: "Ja" / Sprachwechsler - Text anzeigen: "Nein"



(7). Sprachwechsler - Modus: "Sprachen nebeneinander darstellen" / Sprachwechsler - Flaggen anzeigen: "Ja" / Sprachwechsler - Text anzeigen: "Ja - Shopnamen aus 'Shopeinstellungen' -> 'Shops' nutzen" / Sprachwechsler - ISO-Code statt Shopnamen anzeigen: "Ja"




(8). Sprachwechsler - Modus: "Sprachen nebeneinander darstellen" / Sprachwechsler - Flaggen anzeigen: "Nein" / Sprachwechsler - Text anzeigen: "Ja - Shopnamen aus 'Shopeinstellungen' -> 'Shops' nutzen" / Sprachwechsler - ISO-Code statt Shopnamen anzeigen: "Ja"



(9). Sprachwechsler - Modus: "Sprachen nebeneinander darstellen" / Sprachwechsler - Flaggen anzeigen: "Ja" / Sprachwechsler - Text anzeigen: "Ja - Shopnamen aus 'Shopeinstellungen' -> 'Shops' nutzen" / Sprachwechsler - ISO-Code statt Shopnamen anzeigen: "Nein"



(10). Sprachwechsler - Modus: "Sprachen nebeneinander darstellen" / Sprachwechsler - Flaggen anzeigen: "Nein" / Sprachwechsler - Text anzeigen: "Ja - Shopnamen aus 'Shopeinstellungen' -> 'Shops' nutzen" / Sprachwechsler - ISO-Code statt Shopnamen anzeigen: "Nein"



#### 4 Ein eigenes Image Sprite für eigene Flaggen hinterlegen

Um sich eigene, individuelle Icons für die Flaggen anzeigen zu lassen, müssen Sie dazu ein eigenes, transparentes Bild (ein sogenanntes Image Sprite) mit Ihren Flaggen erstellen.

Wenn die einzelnen Flaggen - Icons beispielsweise eine Abmessung von 32 x 32 Pixel haben, müssen Sie ein neues, transparentes Bild mit der Abmessung 32 x 64 Pixel erstellen (32 Pixel breit, 64 Pixel hoch) und die beiden Icons untereinander platzieren (Deutsch - Icon oben, Englisch – Icon darunter). Anschließend müssen Sie das neue Bild (das sogenannte Image Sprite) beispielsweise mit dem Namen **ico-flags.png** abspeichern und es in den Ordner „img“ im Verzeichnis „themes/Frontend/**EIGENES\_THEME**/frontend/\_public/src/“ innerhalb ihres eigenen Themes ablegen.

Anschließend müssen Sie noch in einer eigenen LESS-Datei innerhalb Ihres eigenen Themes das neue Bild hinterlegen, beispielsweise über (2rem entsprechen den 32 Pixel):

```
.navigation-main .navigation--entry.navigation--entry--language .top-bar--language .language--flag {  
    background-image: url("../img/ico-flags.png");  
    height: 2rem;
```

```

width: 2rem;
}

.language--flag.language--btn.de_DE {
background-position: 0 0;
}

.language--flag.language--btn.en_GB {
background-position: 0 -32px;
}

```

Dadurch, dass die Flaggen nicht wie im Standard von Shopware nur eine Abmessung von 11 x 11 Pixel haben, sondern 32 x 32 Pixel, müssen Sie die Hintergrundpositionen der Flaggen anpassen, beispielsweise für unser Beispiel über:

```

.language--btn.language--flag.de_DE {
background-position: 0 0;
}

.language--btn.language--flag.en_GB {
background-position: 0 -32px;
}

```

## 5 Problembhebungen

### 5.1 Die Sprach- und Währungswechsler werden im Frontend des Onlineshops nicht angezeigt

In dem Fall, dass die Sprach- und Währungswechsler im Frontend des Onlineshops nicht angezeigt werden, können folgende Punkte die Ursache sein:

**(1).** Sie haben nach der Installation und Aktivierung des Plugins noch nicht den **kompletten** Shop Cache (also inklusive Theme- und Backend-Cache) geleert.

Performance - □ ×

Start Cache Einstellungen

Erfahre Genaueres über das Performance-Modul in unserer [Dokumentation](#).

Cache-Verzeichnis Informationen

Name	Backend	Verzeichnis	Dateien	Größe	Freier Speicher	Meldung
Shopware configuration	Apcu		1029	1.17 MB	30.76 MB	✓
Http-Reverse-Proxy	shopware="ESV1.0"; ...	var/cache/production_201708...	190	1.84 MB	16.97 GB	✓
Shopware templates		var/cache/production_201708...	838	11.28 MB	16.97 GB	✓
Shopware theme		web/cache/	10	4.14 MB	16.97 GB	✓
Shopware Proxies		var/cache/production_201708...	58	401.91 KB	16.97 GB	✓
Doctrine Proxies		var/cache/production_201708...	14	217.93 KB	16.97 GB	✓
Zend OPcache			1772	38.86 MB	25.14 MB	✓

Neu laden


Welche Bereiche sollen geleert werden?

<input checked="" type="checkbox"/> Shopware Konfiguration <i>Cache für Einstellungen / Snippets etc.</i>	<input checked="" type="checkbox"/> Proxies und Meta-Daten <i>Cache für Proxy-Objekte</i>
<input checked="" type="checkbox"/> Template-Cache <i>Cache für kompilierte Templates Dateien</i>	<input checked="" type="checkbox"/> Cache Suchfunktion <i>Cache für Suchergebnisse und Index</i>
<input checked="" type="checkbox"/> Themes kompilieren <i>Kompiliert die Theme Dateien</i>	<input checked="" type="checkbox"/> Index SEO-Urls <i>Cache für SEO-Routen und Index</i>
<input checked="" type="checkbox"/> Http-Proxy-Cache <i>Cache für HTTP-Reverse-Proxy, falls aktiv</i>	

Alle auswählen Leeren



**(2). Eine eigene Anpassung in Ihrem eigenen Theme** überschreibt aufgrund der Shopware - Vererbung die Anpassung des Plugins (die Shopware - Vererbung ist folgende: Bare Theme -> Responsive Theme -> Plugin Theme -> eigenes Theme). Dies können Sie prüfen, indem Sie einmal das **Responsive Theme von Shopware aktivieren** und danach den **kompletten Shop** (also inklusive Theme- und Backend-Cache) leeren.



**(3). Ein anderes Shopware - Plugin überschreibt unsere Plugin-Anpassung.** Dies können Sie prüfen, indem Sie die anderen Plugins einmal deaktivieren und danach den **kompletten Shop** (also inklusive Theme- und Backend-Cache) leeren.

Performance

Start Cache Einstellungen

Erfahre Genaueres über das Performance-Modul in unserer [Dokumentation](#).

Cache-Verzeichnis Informationen

Name	Backend	Verzeichnis	Dateien	Größe	Freier Speicher	Meldung
Shopware configuration	Apcu		1029	1.17 MB	30.76 MB	✓
Http-Reverse-Proxy	shopware="ESV1.0", ...	var/cache/production_201708...	190	1.84 MB	16.97 GB	✓
Shopware templates		var/cache/production_201708...	838	11.28 MB	16.97 GB	✓
Shopware theme		web/cache/	10	4.14 MB	16.97 GB	✓
Shopware Proxies		var/cache/production_201708...	58	401.91 KB	16.97 GB	✓
Doctrine Proxies		var/cache/production_201708...	14	217.93 KB	16.97 GB	✓
Zend OPcache			1772	38.86 MB	25.14 MB	✓

Neu laden

Welche Bereiche sollen geleert werden?

- Shopware Konfiguration  
*Cache für Einstellungen / Snippets etc.*
- Template-Cache  
*Cache für kompilierte Templates Dateien*
- Themes kompilieren  
*Kompiliert die Theme Dateien*
- Http-Proxy-Cache  
*Cache für HTTP-Reverse-Proxy, falls aktiv*
- Proxies und Meta-Daten  
*Cache für Proxy-Objekte*
- Cache Suchfunktion  
*Cache für Suchergebnisse und Index*
- Index SEO-Urls  
*Cache für SEO-Routen und Index*

Alle auswählen Leeren


## 5.2 Das Plugin lässt sich nicht installieren, aktivieren oder aktualisieren

In dem Fall, dass sich das Plugin nicht installieren, aktivieren oder aktualisieren lässt, empfehlen wir, aber auch der offizielle Shopware Support, Ihnen, das **Shopware Sicherheits-Plugin** einmal zu deinstallieren und danach die Aktion noch einmal zu probieren (die Installation, Aktivierung oder Aktualisierung). Nach der Durchführung der Aktion (der Installation, Aktivierung oder Aktualisierung) können Sie danach problemlos das **Shopware Sicherheits-Plugin** wieder installieren und aktivieren.


## **Supportanfrage stellen**

Für Supportanfragen steht Ihnen das Ticketsystem in Ihrem Shopware Account zur Verfügung. Nur damit ist eine korrekte Einreichung und Bearbeitung möglich.


1. Einloggen unter <https://account.shopware.com/>
2. Navigieren Sie in den "Shopbetreiberbereich"



3. Navigieren Sie in den Bereich "Support"



4. Klicken Sie auf den Button "Support anfragen" um ein neues Ticket für das Plugin zu erstellen.



5. Folgen Sie dem Ticketassistenten und füllen Sie alle notwendigen Felder aus.

Wir sind stets bemüht Ihre Anfragen im Rahmen der vorgegeben Shopware Supportzeiten zu beantworten. **Bitte sehen Sie von zusätzlichen E-Mails oder Anrufen ab.** Diese führen nur zu weiteren erheblichen Aufwänden und blockieren die Bearbeitung der Supportanfragen.